

ПЛЕТЁМ «ЕСТЕСТВЕННЫЙ» НЕДОУЗДОК

Впервые решив сплести недоуздок, вы можете потратить несколько часов на изучение узлов, инструкции, а также в раздумьях о том, не бросить ли это неблагодарное занятие? Не расстраивайтесь, если сначала будете где-то ошибаться или в итоге придется начинать с самого начала – с каждым разом недоуздок у вас будет получаться все легче, и скоро вы сможете его сплести буквально минут за десять.

Наталья Герасимова,
www.filly.msk.ru, www.ridewest.ru
Фото Марии Корнеевой

Что понадобится для работы?

Лучше всего для недоуздка подойдет нейлоновая бечевка толщиной 6–8 мм. Ее продают в магазинах для рыбаков и альпинистов, она прочная и мягкая. Кроме того, узлы на ней не скользят, а если понадобится, их можно будет развязать гораздо легче, чем на веревке из натуральных материалов.

Необходимая длина веревки зависит от размера вашей лошади. Ориентируйтесь по таблице.

Small (пони)	550 см
Medium (клепперы, арабы)	610 см
Large («обычные» лошади)	670 см
Extra Large (крупные лошади)	730 см
Extra Extra Large (тяжеловозы)	790-850 см

Также понадобится острый нож, чтобы отрезать концы недоуздка, и зажигалка или спички, чтобы оплавить концы веревки.

Узлы

Для того чтобы связать недоуздок, вам не придется изучать технику плетения морских узлов. Узлы, которые потребуются завязать, гораздо проще. Но все равно сначала нужно будет попрактиковаться.

Простой узел



Самый обычный узел! Завязать его проще простого, сложнее сделать узел внутри него, чтобы получился узел двойной.

Двойной узел

Двойной узел – это два узла, завязанные друг в друга. Такой узел отличается прочностью и хорошим внешним видом. Но имейте в виду, затянув узел окончательно, его потом трудно развязать. Потребуется некоторое время, чтобы добиться идеального исполнения.



Шаг 1. Сделайте обычный узел, не затягивая петлю, свободный конец веревки пропустите через центр петли. Убедитесь, что веревка проходит сквозь центр петли и в том же самом направлении, что и у первого узла.



Шаг 2. Берите конец веревки и проводите ее над узлом, пересекая узел точно над «углублением» (верхняя часть обычного узла, где «пересекается» веревка) и назад, за два конца веревки. Чтобы упростить следующий шаг, разместите два узла под углом 45 градусов.



Шаг 3. Проводим конец веревки вокруг и через середину обычного узла. Завязываем «новый» обычный узел внутри первого, слегка затягиваем оба узла.

Посмотрите, у вас должен получиться вот такой замечательный двойной узел!



Изготовление недоуздка

Расстояния измеряются от узла до узла и не включают сами узлы. Очень важно не затягивать эти узлы, потому что вы к ним вернетесь, чтобы завязать в них двойные узлы.

Шаг 1.

Снимите мерку с вашей лошади: измерьте обхват носа лошади на 2–3 см ниже щечных костей. Стандартные размеры:

Small (пони)	около 50 см
Medium (арабы, клепперы)	около 55 см
Large («обычные» лошади)	около 60 см
Extra Large (крупные лошади)	около 65 см
Extra Extra Large (тяжеловозы)	около 70 см


В таблице приведены расстояния между узлами для разных размеров недоузdkов.

Конечно, вероятны погрешности. Не уверены в размерах – ориентируйтесь в большую сторону. Лучше, если недоузdk получится слегка велик, чем немного мал.

Точка отсчета для узла	Small	Medium	Large	XL	XXL
A – конец веревки --> узел у правого уха	70 см	80 см	90 см	100 см	110 см
B – узел у правого уха --> узел справа на носу	17,5 см	20 см	22,5 см	25 см	27,5 см
C – узел справа на носу --> узел слева на носу	20 см	22,5 см	25 см	27,5 см	30 см
D – узел слева на носу --> узел под горлом	72,5 см	77,5 см	82,5 см	87,5 см	92,5 см
E – узел под горлом --> петля	20 см	22,5 см	25 см	27,5 см	30 см
F – петля --> узел слева на носу	20 см	22,5 см	25 см	27,5 см	30 см
G – узел слева на носу --> узел справа на носу	20 см	22,5 см	25 см	27,5 см	30 см
H – узел справа на носу --> узел под горлом	72,5 см	77,5 см	82,5 см	87,5 см	92,5 см
I – узел под горлом --> узел у правого уха	20 см	22,5 см	25 см	27,5 см	30 см
J – узел у правого уха --> конец веревки	70 см	75 см	80 см	85 см	90 см

Шаг 2.


Завяжите обычные узлы в точках A, B, C и D, используя размеры из таблицы. Завяжите узел в точке E: это петля, которой будет завязываться недоузdk, – просто сложите веревку в петлю и завяжите из нее обычный узел. Не забудьте сверить полученное расстояние E с «эталоном» в таблице. Петля должна получиться около 10 см в длину. Возможно, вам придется очень сильно затянуть узел, чтобы уплотнить его, если веревка будет расходиться. Еще раз все внимательно измерьте – исправить эти расстояния позже будет очень проблематично.



Шаг 3.

Завяжите «левый носовой» узел G от петли. Не забывайте использовать измерения из таблицы, точка F на недоузdkе. Это будет первый двойной узел, который вы завяжете.


Завяжите «правый носовой» узел, идя от «левого». Снова вы должны будете завязать двойной узел. Когда вы закончите этот шаг, у вашего недоузdkа будет две параллельные части веревки, связанные между правым и левым «носowymi» узлами. Эти две части веревки должны быть одной длины.



Шаг 4.

Измерьте расстояние H – между правым «носowym» узлом и «горловым» узлом – и завяжите двойной «горловой» узел. Убедитесь, что расстояние между левым «носowym» узлом и «горловым» узлом точно такое же –


размеры D и H должны быть одинаковыми. Теперь самое время исправить разницу в длинах.



Шаг 5.


Теперь недоуздок обрел какую-то форму. Разложите его так, как он лежит на фотографии.

Завяжите двойной правый «ушной» узел от «горлового» узла, расстояние I. Поздравляем, это был последний двойной узел из тех, которые нужны для «естественного» недоуздка! Сверьте все размеры – они должны соответствовать «табличным».



Шаг 6.

Сложите вместе две длинные части (D и H) вместе и свяжите обычным узлом. Должно получиться две петли 10-12 см длиной. Не затягивайте этот узел до тех пор, пока не примерите недоуздок на свою лошадь. За эту петлю будет цепляться чомбур.




Шаг 7.

Обрежьте концы веревки так, чтобы они были одинаковые, оплавьте их зажималкой. Многие связывают эти два конца кожей, в то время как другие оставляют их несвязанными. Опять же на ваш вкус. Мы используем их как один затылочный ремень.

Шаг 8.

Наденьте недоуздок на лошадь. Если вы не затянули узлы до конца, то теперь вы сможете отрегулировать недоуздок – где-то уменьшить, где-то увеличить. Если вам надо будет изменить размер недоуздка, просто сдвиньте узлы или измените «чомбурный» узел.

«Застегивание» недоуздка



Завяжите узел так, как показано на photographиях. Он крепко держит недоуздок на голове лошади и к тому же, когда необходимо, легко развязывается.

Для начала работы ужно будет только привязать/пристегнуть чомбур к «чомбурному» узлу.

Внимание! Эти недоуздки намного упрощают работу с лошадью в стиле Natural horsemanship. Но они достаточно опасны, если использовать их не по назначению! Прочность веревки настолько велика, что лошадь не сможет освободиться от недоуздка при несчастном случае! Если лошадь зацепится за что-то, обычный нейлоновый недоуздок разорвется, веревочный же в лучшем случае придется резать ножом. Никогда не оставляйте на лошади такой недоуздок, если вы закончили тренировку! Не привязывайте лошадь за такой недоуздок! Никогда не оставляйте лошадь одну в «естественном» недоуздке!